

Программа управления “Моей молочной фермой” СПД # В00194

Протокол: Процедура оттаивания семени

Отделение: Воспроизводство

Цель: Правильно подготавливать семя для осеменения коровы

Перед тем, как оттаивать любое семя, необходимо навести порядок на рабочем месте и убедиться в наличии необходимого оборудования. Оборудование должно быть чистым.

Оборудование:

- Удлинитель
- Термостат
- Градусник
- Бумажные полотенца
- Перчатки для осеменения
- Желеобразный раствор
- Ножницы для обрезания соломинки
- Пинцет

Пункт 1

Заполните термостат водой 35°. Уровень воды должен быть на 1-1,5 см ниже ободка термостата.

Пункт 2

С помощью пинцета достаньте одну пайету из канистры и поместите ее в воду запаянным концом. (Примечание: не оттаивайте больше 2 пайет в одном термостате одновременно. Если осеменяете много коров, используйте несколько термостатов. Если оттаиваете две пайеты в одном термостате, убедитесь что они не соприкасаются).

Пункт 3

Опустите семя в воду на 45 – 60 секунд. (Примечание: Пока семя оттаивает, погрейте ампулу удлинителя если это необходимо, и вытащите поршень на 15 см. Возьмите необходимое количество бумажных полотенец и положите их в передний карман брюк.)

Пункт 4

Достаньте пайету из воды и просушите бумажным полотенцем.

Пункт 5

Убедитесь, что оттаившее семя именно то, что вам нужно, и что на запаянном конце есть маленький пузырек воздуха. (Примечание: Если пузырек на запаянном конце отсутствует, аккуратно встряхивайте пайету, пока пузырек не будет в нужном конце.)

Пункт 6

Поместите ватный конец пайеты в удлинитель.

Пункт 7

Ножницами для обрезания обрежьте 6 мм пайеты ниже запаянного конца под углом 90°.

Пункт 8

Надавливайте на поршень медленно, пока семя не будет на кончике удлинителя.

Пункт 9

Осемените корову.

(Примечание: Перед тем, как оттаить следующую порцию семени, проверьте температуру воды 35° С)

